

ArchivCam und MotionCam Browser-Software mit Zeitraffer

ArchivCam wird für Baustellendokumentation eingesetzt (Speicherung fortlaufend bis Bauende)

MotionCam wird für Tourismus / Wetterdaten usw eingesetzt. (max Speicherdauer einstellbar von 1-7 Tage)

Den Link zur Konfiguration ist im Datenblatt aufgeführt unter Position (C) z.B. <http://www.bau-cam.ch/zug/xxxxxx>

Einstellung für **ArchivCam** Programme können Sie selber anpassen.

Stdt Zug, Zugersee Richtung West

Konfiguration

Bezeichnung / Standort:

Pfad Archivbilder:

Start Tagesfilm: gültige Eingabe: 00 - 23

Kamera-Typ:

Bildformat:

Rahmeneinstellung: 0 = ohne Rand, optimal = Rand 2

Randabstand oben in Pixel: Randabstand links:

Hintergrundfarbe: Hex-Farcode eingeben ohne (#)

Rahmenfarbe: Hex-Farcode eingeben ohne (#) [Link zur Farbtabelle](#)

Map-Koordinaten 1:

Map-Koordinaten 2:

Zoom für Map: Werte zwischen 1 und 18 möglich, ideal 15

Mobile Weiche:

Ersatzbild:

Url-Meteodaten:

Url-Meteodaten n. Datum:

Fusszeile mit Logo:

Fusszeile mit Meteodaten:

Freier Eintrag nicht verändern

Zeitraffer Start z.B 07:00 00 gilt für 24 Stunden

Kamera-Typ

Auflösung

Umrandung Liniendicke

Randabstand oben / seitl.

Hintergrundfarbe wählbar

Umrandungsfarbe wählbar

Google MAP Längengrade

Google Map Breitengrade

Goggle Map Zommfaktor

für Mobilfunk benutzer

Beschreibung beachten für Installierte Wetterstationen

Fusszeile für Wetterdaten

Farbtabelle: <http://www.farb-tabelle.de/de/farbtabelle.htm> Google MAP: Nachstehend Anleitung



Ersatzbild „JA“

Erzeugt bei Kamera- oder Stromausfall dieses Ersatzbild. Text: **Kamera sendet zur Zeit keine Bilder**

Ersatzbild „Nein“

Es wird nach dem letzten Bild im Archiv gesucht (max. innerhalb 30 Tagen) und angezeigt. (Es ist nicht sofort ersichtlich wenn die Kamera steht!)

www.bau-cam.ch